



제품 소개 및 지원 <http://solve.softzen.co.kr>

소프트젠 가상현실콘텐츠 이용방법 (PC용)



목차

| 01 설치 전 사전준비

1. Meta Horizon 어플리케이션 설치 및 메타 퀘스트 3 페어링
2. PC에 메타 퀘스트 링크 앱 설치
3. PC에 콘텐츠(exe)설치

| 02 콘텐츠 실행

1. 메타 퀘스트3와 pc연결
2. 링크 활성화
3. 콘텐츠 실행

| 03 콘텐츠 사용법

1. 라이선스 인증
2. 설정 메뉴 (공통)
3. 일시정지 메뉴 사용법

| 04 미러링 방법


1. PC(웹)을 이용한 미러링
2. 모바일 기기 (태블릿)을 이용한 미러링

| FAQ

1. Meta Horizon 어플리케이션 설치 및 메타 퀘스트 3 페어링

유의사항 *앞서 로그인한 계정과 동일한 계정이여야 합니다. 계정이 다르다면 FAQ 참조


01. 설치 전 사전준비



① Meta Horizon 앱 검색 및 설치



② Meta Horizon 앱 실행 및 접속



③ 메타 퀘스트3 페어링
- 메뉴에서 메타 퀘스트3 단말기 선택




페어링하면 새로운 앱을 발견하거나 친구를 찾아보고, 휴대폰의 콘텐츠를 미러링하거나 공유할 수 있습니다.

헤드셋에서 5자리 코드를 찾아 여기에 입력하세요.




문제가 있나요? [더 알아보기](#)




③ 메타 퀘스트3페어링
- 메타 퀘스트3의 전원을 켜고 헤드셋 착용 후 화면에 나오는 5자리 코드를 스마트기기에 입력

1. Meta Horizon 어플리케이션 설치 및 메타 퀘스트 3 페어링


01. 설치 전 사전준비



④ 메타퀘스트3 페어링 확인
- 하단 메뉴를 선택 후 기기를 터치



④ 메타퀘스트3 페어링 확인
- 연결된 기기 확인이 되지 않을 경우, 상단의 My Quest3를 눌러서 연결된 기기를 직접 선택



⑤ 메타 퀘스트3의 개발자 모드 활성화
- 헤드셋 설정에서 개발자 모드 선택




⑤ 메타 퀘스트3의 개발자 모드 활성화
- 개발자 모드 활성화

2. PC에 메타 퀘스트 링크 앱 설치

01. 설치 전 사전준비

- Windows 컴퓨터에 Meta Quest 링크 앱 설치는 (https://www.oculus.com/download_app/?id=1582076955407037) 에서 다운로드 받을 수 있습니다.



3. PC에 콘텐츠(exe)설치

01. 설치 전 사전준비

- 설치파일은 소프트젠 SOLVE 홈페이지 (<http://solve.softzen.co.kr>) 에서 다운로드 받습니다.
- 이번 이용방법에서는 '버추얼 바리스타' 를 설치하는 과정으로 예시를 합니다.
- 다른 콘텐츠의 설치 방법도 동일하게 진행할 수 있습니다.


<http://solve.softzen.co.kr/product.html>

소개 콘텐츠 이용방법 **다운로드** 제품 문의

설치 파일 다운로드

- 소프트젠 VR 교육콘텐츠 프로그램은 PC와 메타퀘스트 기기에서 모두 이용이 가능합니다.
- 견적 요청에 장비 구매를 요청하시면 장비를 같이 구매하실 수 있습니다.
- 메타퀘스트용 스탠드얼론 제품은 VR 기기만 보유하고 계시면 별도의 장비가 필요 없습니다.



콘텐츠명	버전	최종 업데이트	변경내역 / 공지사항	PC 구동용 설치파일	메타퀘스트용 설치파일	콘텐츠 활용 매뉴얼
버추얼 키친	1.2	2025/01/31	<ul style="list-style-type: none"> • 메타퀘스트용 콘텐츠 서비스 • 설정메뉴 수정 	↓	↓	↓
버추얼 바리스타	1.2	2025/01/31	<ul style="list-style-type: none"> • 메타퀘스트용 콘텐츠 서비스 • 설정메뉴 수정 	↓	↓	↓
버추얼 테라피	1.2	2025/01/31	<ul style="list-style-type: none"> • 메타퀘스트용 콘텐츠 서비스 • 설정메뉴 제공 	↓	↓	↓
안녕자두야 VR	1.2	2025/01/31	<ul style="list-style-type: none"> • 메타퀘스트용 콘텐츠 서비스 • 설정메뉴 수정 	↓	↓	↓



- 다운로드 받은 압축파일을 해제 합니다.
- 버추얼 바리스타 (예제)의 exe 파일인지 확인 합니다.
- exe 설치파일 예제 : 버추얼 바리스타 - [VirtualBaristaSetup.exe](#)

1. 메타 퀘스트3와 pc연결


- 메타 퀘스트와 pc를 연결하기 위해 usb 연결선을 준비합니다.




- 메타 퀘스트3의 전원을 켜고 PC와 메타 퀘스트3를 연결
- 메타 퀘스트3 제품에 **동봉되어 있는** USB 케이블을 이용하여 메타 퀘스트3와 PC를 연결.
- 2.0이 아닌 **USB 3.0** 포트에 연결

- PC의 Meta Quest Link 화면 확인 (연결 전)

- 메타 퀘스트3와 pc 연결 후 Meta Quest Link 화면에 **초록불이 켜져 있는지 확인**
- 초록불로 변경되지 않았다면, 기기가 연결되지 않은 상황으로 케이블 확인 후 재연결



연결 전




연결 후

02. 콘텐츠 실행


2. 링크 활성화

02. 콘텐츠 실행

- Pc와 연결하기 위해 메타 퀘스트3에서 링크를 활성화 시켜줍니다.
- Meta Quest를 착용하여 화면을 확인합니다.



- [링크] 선택



- [실행] 선택




- 하얀색 배경으로 화면 전환 되면 링크가 성공적으로 활성화 된 상태입니다.

3. 콘텐츠 실행

- 바탕화면에 생성된 바로가기 아이콘을 클릭하여 '버추얼바리스타' 프로그램을 실행합니다.
- Esc를 누르면 프로그램을 강제 종료할 수 있습니다.


02. 콘텐츠 실행



1. 라이선스 인증

03. 콘텐츠 사용법

- 소프트젠 VR콘텐츠는 다운로드 및 설치 후 7일간의 무료 체험이 가능합니다.
- 7일간의 무료 체험기간이 종료되면 반드시 구입한 라이선스 증서의 적혀진 라이선스 번호를 입력하여 정식 사용자 등록을 완료해야 합니다.
- 개별 콘텐츠의 구매 및 라이선스 번호 관련해서는 소프트젠 영업담당 (softzen@softzen.co.kr)에게 문의 하십시오.



2. 설정 메뉴 (공통)

- 소프트젠 VR콘텐츠에서는 설정 메뉴를 통해 여러가지 기능을 제어하고 있습니다.
- '일시정지 메뉴' 는 콘텐츠 실행 중 사용할 수 있는 '일시정지 메뉴'를 '활성화' 혹은 '비활성화' 할 수 있습니다.
- 개별 콘텐츠의 설정 메뉴관련해서는 개별 콘텐츠의 활용 매뉴얼을 참고 하십시오,

03. 콘텐츠 사용법



3. 일시정지 메뉴 사용법

03. 콘텐츠 사용법

- 오른쪽 컨트롤러의 B버튼을 누르면 진행상황이 멈추고 일시정지 팝업이 나타납니다.
- 일시정지 메뉴는 콘텐츠 실행 중에 팝업 메뉴를 띄워 콘텐츠의 실행을 잠시 중단하고 메뉴를 선택할 수 있는 기능을 제공합니다.
- 설정메뉴의 기본값은 'ON'이며, OFF 상태에서는 B버튼을 눌러도 일시정지 메뉴가 나오지 않습니다.

일시정지 버튼



일시 정지


일시정지 화면



01. PC 화면 미러링 (기본)

- PC 실행 형 VR 콘텐츠는 콘텐츠가 PC에서 실행되며, 사용자가 보는 VR화면은 PC와 연결된 모니터에 동일하게 나타납니다.
- 미러링을 위해서 별도의 작업은 필요없으며, PC와 HDMI (혹은 DP)로 연결된 TV나 모니터만 준비하면 됩니다.


04. 미러링 방법



헤드셋에서 이 비공개 링크에 미러링하세요

- Ⓞ 버튼을 눌러 유니버설 메뉴를 엽니다
- 📷 카메라로 이동합니다
- 📡 미러링을 선택합니다
- 💻 컴퓨터를 선택합니다

- 미러링시에는 메타퀘스트3 기기에 접속한 메타 계정으로 접속해야 합니다.



- 헤드셋을 착용하고 컨트롤러에서 Ⓞ 버튼을 눌러 유니버설 메뉴를 엽니다.
- 카메라를 선택하고 미러링을 선택합니다.




- 컴퓨터를 선택한 후 다음을 선택하여 연결합니다.

02. 모바일 기기 (태블릿)을 이용한 미러링


- 퀘스트 3와 태블릿이 같은 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.
- Meta Horizon 앱에서 메뉴 - 기기 - 미러링을 선택합니다.

유의사항


- 미러링 품질은 와이파이 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 딜레이(지연) 있을 수 있습니다.
- 태블릿에서 녹화나 캡처도 가능합니다.



04. 미러링 방법



FAQ | Q1. 메타 퀘스트 3에 로그인 된 계정을 모르겠습니다.




- ① 퀘스트 전원을 끕니다.
- ② 전원버튼과 볼륨 다운 (-)버튼을 동시에 3초 간 눌러줍니다.
볼륨버튼으로 Factory reset이동 후, 전원버튼을 누릅니다.




- ③ 볼륨 버튼을 이용해 Yes, erase and factory reset 으로 이동 후, 전원 버튼을 누릅니다.

FAQ | Q2. 링크가 보이지 않습니다



- ① Meta Quest Link가 비활성화 된 상태.
- ② **설정**에 들어갑니다.



- ③ **링크**로 들어가서 활성화 시켜줍니다.

기술 문의



Name • 대표번호 : 02-6462-0420



Email • softzen@softzen.co.kr